

プロフィール作成アプリケーションソフトウェア



インストールガイド


本書について

本書は、Mimaki Profile Master(以下MPM)のインストール方法について説明しています。

本文中の表記について

メニューに表示される項目は、“新規作成”のように“ ”で表記します。
ダイアログに表示されるボタンは、のようにで表記します。

マークについて

 **重要!** 操作を行う上での注意点、重要点を説明しています。



知っていると便利なことについて説明しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

MPMをインストールする前に

MPMをインストールする前に、以下の点を確認してください。

- ★ インストールする前にMPMの使用環境を確認してください。
- ★ MPMをインストールするパソコンには、RasterLinkシリーズが事前にインストールされていることを確認してください。RasterLinkシリーズがインストールされていない場合、デバイスプロファイルを作成できません。(MPMのインストールは可能です。)
- ★ インストールを開始する前に、dongleがパソコンから取り外してあることを確認してください。dongleを取り付けたままインストールすると、失敗することがあります。

推奨 PC 仕様

MPM をインストールするためには、次の仕様を満たす PC が必要です。

OS	: Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack2 以上 Microsoft® Windows® XP Professional Edition Service Pack1 以上
CPU	: Pentium 4-2.0 GHz 以上
チップセット	: Intel 純正チップセット
メモリ	: 512MB 以上
HDD 空き容量	: 30GB 以上
インターフェイス	: RS-232C ¹ 、IEEE1394 ² 、USB1.1/2.0 ³
画像解像度	: 1152 × 864 以上
画面の色	: 16 ビット以上（推奨は 32 ビット）

1. RS-232C に対応した測色器のために必要です。
2. IEEE1394 インターフェイス搭載プリンタと接続する場合に必要です。リピータハブ経由でプリンタと接続しないでください。
3. ドングル装着、測色器、USB インターフェイス搭載プリンタのために必要です。USB ハブ経由で dongle を装着しないでください。

MPM をインストールする

- 1 インストーラ CD をパソコンに入れます。


CD メニューが表示されます。

自動的に表示されない場合は、CD-ROM 中の“CDMenu.exe”をダブルクリックします。



- 2 Mimaki Profile Master のインストール をクリックします。


dongle がパソコンから取り外してあることを確認するダイアログを表示します。



- 3 はい をクリックします。


- 4 インストーラーで表示する言語を選択します。

日本語、英語 (US) のどちらかを選択します。



5 をクリックします。

InstallShield ウィザード画面になります。




6 をクリックします。

7 使用許諾契約をよく読み、同意する場合は、“使用許諾契約の条項に同意します。”をクリックします。

重要!

★同意しないと、 は有効になりません。




8 をクリックします。

9 インストール先のフォルダを指定します。

変更する場合

1. をクリックします。
2. フォルダを指定し、 をクリックします。




10 をクリックします。

クリック

11

インストール をクリック
します。


インストールを開始します。



クリック


重要!

1つのパソコンに Raster Link Pro とその他の Raster Link シリーズが共に存在する場合、ターゲット RIP を設定する内容の確認ダイアログを表示します。



- ★ Raster Link Pro に設定する場合は、**はい** をクリックします。
- ★ Raster Link Pro 以外の Raster Link シリーズに設定する場合は、**いいえ** をクリックします。




★MPMをインストールしたあとに、ターゲットRIPを変更する場合は、 リファレンスガイド P.8-2 をご覧ください。

12

完了 をクリックします。

インストールが完了し、CDメニューに戻ります。



クリック

13

このウィンドウを閉じる をクリックします。



14

インストーラ CD をパソコンから取り出します。

MPM をアンインストールする


1 スタートメニューから“コントロールパネル”を選択します。

2 “プログラムの追加と削除” → “MimakiProfileMaster” を選択します。

Windows2000 の場合は、“アプリケーションの追加と削除”をダブルクリックしてから、“MimakiProfileMaster”を選択してください。


3 **変更** をクリックします。

インストールウィザードが起動します。



クリック

4 **次へ** をクリックします。




クリック

5 “削除” を選択して **次へ** をクリックします。



★“修復”を選択して**次へ**をクリックすると、プログラム中のエラーを修復します。




クリック

6

削除 をクリックします。

削除を開始します。




クリック

右のウィザードを表示します。

7

ユーザーデータのバックアップを
選択します。


保存したユーザーデータ（メディア名、中断ファイル）のバックアップを選択できます。

ユーザーデータをバックアップする：**はい** をクリックして [リファレンスガイド P.8-4](#) をご覧ください。ユーザーデータを削除する：**いいえ** をクリックして手順 8 に進みます。

8

完了 をクリックします。

アンインストールが完了しました。



クリック

MPM をバージョンアップする

- 1 インストーラ CD をパソコンに入れます。


CD メニューが表示されます。

自動的に表示されない場合は、CD-ROM 中の“CDMenu.exe”をダブルクリックします。



- 2 Mimaki Profile Master のインストール をクリックします。


ドングルがパソコンから取り外してあることを確認するダイアログを表示します。



- 3 はい をクリックします。


- 4 インストーラーで表示する言語を選択します。

日本語、英語 (US) のどちらかを選択します。



- 5 OK をクリックします。

InstallShield ウィザード画面になります。




- 6 次へ をクリックします。

7 使用許諾契約をよく読み、同意する場合は、“使用許諾契約の条項に同意します。”をクリックします。

重要!


★同意しないと、「次へ」は有効になりません。



8 「次へ」をクリックします。

9 「インストール」をクリックします。

バージョンアップを開始します。



重要!

1 つのパソコンに Raster Link Pro とその他の Raster Link シリーズが共に存在する場合、ターゲット RIP を設定する内容の確認ダイアログを表示します。




- ★ Raster Link Pro に設定する場合は、「はい」をクリックします。
- ★ Raster Link Pro 以外の Raster Link シリーズに設定する場合は、「いいえ」をクリックします。



★ MPM をバージョンアップしたあとに、ターゲット RIP を変更する場合は、リファレンスガイド P.8-2 を参照してください。

10 完了 をクリックします。

バージョンアップが完了し、
CDメニューに戻ります。



11 このウィンドウを閉じる をクリックします。



12 インストーラ CD をパソコンから取り出します。



無断複写・転載を禁じます。

All Rights Reserved.

D201247-2.00-15062006

© MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.2006

NH