Мітакі.

ファームウェアバージョンアップガイド (Windows)

本ガイドは、ご使用のミマキ製品のファームウェアをバージョンアップするためのツール、「ミマ キファームウェアアップデータ」の使用方法について記載しています。



「ミマキファームウェアアップデータ」は、登録済みミマキ製品のファームウェアの更新情報を自動で通知し、現在パソコンに接続されている Mimaki 製品のファームウェアを最新の状態にすることができます。

また、インターネットアクセス時に自身のプログラムの最新版がある場合、プログラム自身を更新 します。

2. 使用環境

ミマキファームウェアアップデータをインストールして起動するには、次の条件が必要です。

	環境	
OS	Windows 8.1(32/64bit) / Windows 10(32/64bit)/Windows11	
モニタ	1024 x 768 ピクセル以上	
プロッタ	CG-SR シリーズ、CG-AR シリーズ	
接続方法	USB 接続 ^{*1} 、LAN 接続	

*1. 本アプリケーションはインターネットに接続し、Web サーバから更新情報およびファームウェアを取得しま すので、パソコンがインターネットに接続している状態であることが前提となります。

3. ミマキファームウェアアップデータのインストール

インストーラー (setup.exe) をダブルクリックして起動してください。 表示される画面に従ってインストール作業を行ってください。

4. 操作方法

ミマキ製品の登録

更新通知を自動で受け取りたいミマキ製品の登録を行います。

登録したいミマキ製品の電源を ON にし、USB ケーブルまたは、Ethernet ケーブ ルで接続します。 [スタート]-[Mimaki Firmware Updater]-[更新 Mimaki Firmware Updater 🙋 ファームウェアアップデータ 通知設定1メニューを選択し、「更新通知設定」 を起動します。 🔁 ファームウェアバージョンアップガイ 🙆 更新通知設定 Mimak Ractorl inkDro5 III 選択 (1.0N 更新通知を受け取る製品を登録します。 更新ボタン 接続されているミマキ製品のうち、更新通知機能に - 0 23 🙋 更新 通知設定 対応している製品リストが表示されます。 • [新しいファームウェアを通知する]を ON にし、 ┃ ☑ 新しいファームウェアを通知する。 [接続されている製品]リストから登録する製品を 接続されている製品 選択します。「登録」ボタンをクリックすると「通知 シリアル番号 バージョン モデル名 を受け取る製品] リストに追加されたことを確認 G-SR3 1.60 00000000 し、[閉じる]ボタンをクリックします。 以上でミマキ製品の登録作業は終了です。更新情報 2. 選択 があった場合は、タスクバーにお知らせを表示ま 更新通知に対応してい れません。 登録 す。 通知を受け取る製品 掌 「更新通知設定」ダイアログを開いた状 モデル名 バージョン 3. クリック 態で新たにミマキ製品を接続した場合 は、右上の更新ボタンをクリックして 最新情報を取得してください。 削除 接続設定について 嘗 閉じる [自動検出]が ON の場合 • PC に接続されている製品を自動的に検 4. クリック 出しリストに表示します。 [IP アドレス] が ON の場合 • 製品の IP アドレスを直接指定します。自 動検出で製品が見つからない場合に使 用してください。 製品の IP アドレスの 確認方法は製品のマニュアルをご確認 下さい。 接続設定を切り替えた場合は右上の更新 ボタンをクリックして最新情報を取得し

てください。

ファームウェアの更新情報があった場合、タスクバーにお知らせを表示します。



ファームウェアのバージョンアップ

ダイアログ上の [次へ]ボタンをクリックし、画面の表示内容に従ってファームウェアのバージョンアップを行ってください。

ファームウェアアップデートを開始します。 更新適知識な定	▲ Mimaki Firmware Updater ようこそMimaki ウェブサービスへ	 ^↓レプ(H)
	ファームウェアアップデートを開始します。	更新进动和定
 (注本) 年₩ン世ル		() () () () () () () () () () () () () (



ファームウェアのバージョンダウン

ファームウェアアップデータで更新したファームウェアを、更新前の状態に戻すことができます。

- ・バージョンダウンをすると、直前のバージョンに戻ります。
 ・ファームウェアのバージョンアップを数回行っている場合、
 - ・ファームウェアのバージョンアップを数回行っている場合、直前のバージョンへバージョンダウンのみ行うことができます。

"本ソフトウェアで更新したファームウェアを更新前のバー ジョンに戻します。"をクリックし、画面の表示内容に従っ てファームウェアのバージョンダウンを行ってください。



™ Maraia Frances (1998) ようこそMirnaki ウェブサービスへ	~L3(H
フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザーも開始します。 エレーレーン フームウェアッジザート コーム コーム コーム コーム コーム コーム コーム コーム)

5.エラーメッセージの対処方法

ファームウェアアップデータ使用時に、ポップアップメニューで表示されるエラーメッセージの内容と対処方法を説明します。

エラーメッセージ	表示条件	対処方法	
製品がファームウェアを更新できる状態ではありません。 製品を再起動し、クランプレバーを奥に倒してください。 はいを選択すると、更新処理を再度実行します。 いいえを選択すると"ファームウェア情報の表示"に戻ります。	ファームウェアの更新時	メッセージに従い製品の操作を行って ください。その後、[はい]または[いい え]を選択し、リトライを行ってくださ	
パラメーターの取得中にエラーが発生 しました。 製品を再起動し、クランプレバーを奥に 倒してください。 はいを選択すると、パラメーターの取得 を再度実行します。 いいえを選択すると前の画面に戻りま す。	更新データの取得時	い。 繰り返し表示される場合は、弊社または 販売店にお問い合わせください。	
ファームウェアの情報取得でエラーが 発生しました。	ファームウェアの検索時	ネットワークへの接続を確認し、もう一 度実行してください。 再度表示する場合は、弊社または販売店 にお問い合わせください。	
製品に送信したファームウェアのバー ジョンと更新されたファームウェアの バージョンが一致しませんでした。	製品情報の取得時		
ファイルにアクセスできませんでした。	更新データの取得時 製品情報の取得時 ファームウェアの更新時 パラメーターの更新時		
データ送信エラーが発生しました。製品 との接続と製品の状態を確認してくだ さい。	ファームウェアの更新時 パラメーターの更新時	エラーマッセージが表示された毛順を	
データ受信エラーが発生しました。	更新データの取得時 製品情報の取得時	ロシースッピーシが衣がられた手順を、 もう一度実行してください。 再度表示する場合は、弊社または販売店	
PRM ファイルが不正です。	更新データの取得時 製品情報の取得時 パラメーターの更新時	にお問い合わせください。	
ハッシュチェックエラーが発生しまし た。	更新データの取得時 製品情報の取得時		
エラーが発生した為、Web サーバからパ ソコンにファームウェアをダウンロー ドできませんでした。	更新データの取得時		
受信したデータが不正です。	更新データの取得時 製品情報の取得時		
パラメーターの取得中にエラーが発生 しました。 製品を再起動し、印刷準備を整え、製品 操作パネルの[REMOTE]キーを押してく ださい。 はいを選択すると、パラメーターの取得 を再度実行します。 いいえを選択すると前の画面に戻り、更 新データの取得をやり直します。	更新データの取得時	メッセージに従い、製品の操作を行って ください。その後、[はい]または[いい え]を選択し、リトライを行ってくださ い。 繰り返し表示される場合は、弊社または 販売店にお問い合わせください。	

エラーメッセージ	表示条件	対処方法	
ポートオープンエラーが発生しました。 製品との接続を確認してください。	更新データの取得時 製品情報の取得時 ファームウェアの更新時	製品との接続を確認し、製品の状態が案 内どおりになっていることを確認して	
エラーが発生した為、PC から製品へ ファームウェアを送信できませんでし た。	ファームウェアの更新時	ください。 確認後、エラーメッセージが表示された ステップをやり直してください。 再度表示する場合は、弊社または販売店 にお問い合わせください。	
パラメータの送信中にエラーが発生し ました。製品を再起動し、パラメータ更 新の準備を行ってください。	パラメータの更新時		
HTTP ステータス 407: Proxy Access Denied で要求が失敗しました。	更新プログラム確認時	プロキシサーバーへ接続する際に、認証 に失敗しています。 アカウントの設定を確認してください。	
無効な IP アドレスが指定されました。	更新プログラム確認時	プロキシサーバーの設定が正しくない 場合に発生します。プロキシサーバーの 設定を確認してください。	
ネットワークに接続できません。ネット ワークの設定を確認してください。	更新プログラム確認時 更新ファームウェア確認 時	ネットワークに接続できることを確認 し、エラーメッセージが表示されたス テップを、もう一度実行してください。 再度表示する場合は、弊社または販売店 にお問い合わせください。	
IP:XXXの製品は見つかりませんでした。	製品情報の取得時	指定された IP アドレスで製品に接続す ることができませんでした。IP アドレス に誤りがないか確認してください。	